



PARA CONFIGURAR EL CORREO CON LOS SERVICIOS DE HOSTING DE AMERICANDOMINIOS OUTLOOK-2000

Abra Herramientas en Outlook.




Seleccione y de click a Cuentas de correo electrónico



Le saldrá la anterior pantalla luego Seleccione Agregar una Nueva cuenta de correo electrónico

Le aparecerá esta pantalla




Cuentas de correo electrónico

Tipo de servidor
Puede elegir el tipo de servidor con el que trabajará su nueva cuenta de correo electrónico.

- Servidor de Microsoft Exchange**
Conecte con un servidor de Exchange para leer el correo electrónico, obtener acceso a carpetas públicas y compartir documentos.
- POP3**
Conecte con un servidor de correo electrónico POP3 para descargar el correo.
- IMAP**
Conecte con un servidor de correo electrónico IMAP para descargar el correo electrónico y sincronizar las carpetas de buzón.
- HTTP**
Conecte con un servidor de correo electrónico HTTP como Hotmail para descargar el correo electrónico y sincronizar las carpetas de buzón.
- Tipo de servidor adicional**
Conecte con otro grupo de trabajo o con un servidor de otro fabricante.

< Atrás Siguiente > Cancelar

Seleccione **POP3** y obtendrá el siguiente formulario



Cuentas de correo electrónico

Configuración de correo electrónico de Internet (POP3)
Estos valores son necesarios para que la cuenta de correo electrónico funcione.

Información sobre el usuario

Su nombre:
Dirección de correo:

Información del servidor

Servidor de correo entrante (POP3):
Servidor de correo saliente (SMTP):

Información de inicio de sesión

Nombre de usuario:
Contraseña:
 Recordar contraseña

Iniciar sesión utilizando Autenticación de contraseña de seguridad (SPA)

Probar configuración

Después de rellenar la información de esta pantalla, le recomendamos que pruebe su cuenta haciendo clic en el botón. (Requiere conexión de red)

< Atrás Siguiente > Cancelar

Llene los campos teniendo en cuenta que en nombre de usuario el formato es la dirección de correo completa ejemplo ventas@miempresa.com y no (ventas), deberá colocar los servidores de correo entrante y saliente POP3 como le aparecen en su carta de bienvenida a Hosting ejemplo: mailmiempresa.com (puede oprimir el botón de probar configuración de la cuenta para probar si se comunica con su cuenta de correo en el Hosting).

Después de esto darle Siguiente y Finalizar su sistema de correo estará listo.


SI TIENE PROBLEMAS CON EL ENVIO DE CORREO

(Outlook Express)

Para prevenir SPAM (envió de correo no solicitado) Nuestro servidor requiere que UD se autentique antes de enviar correo, esto se cumple enviando la información de su login antes de enviar el correo actual. En Outlook Express hay una (caja de check) en herramientas----> Cuentas---> preferencias---> Servidores--> "mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación ----> seleccione la caja y Aceptar, de esta manera el envió de correo funcionará perfectamente.

(Outlook 2000 2002)

En Outlook Express hay una (caja de check) en herramientas--->Cuentas de correo electrónico--->ver cambiar cuentas de correo existentes----> (seleccionar cuenta) ----> cambiar---> Mas configuraciones -----> Seleccionar pestaña de Servidor de Salida--> "mi Servidor de salida (SMTP) requiere autenticación ----> seleccione la caja y Aceptar, y también utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada. De esta manera el envió de correo funcionará perfectamente.



A continuación le mostraremos como crear las cuentas de correo desde su panel de control:

1) Ir a su panel de control usando www.suempresa.com/cpanel/ ←----- colocar el "/" al final

Escribir su login y contraseña cuando se lo solicite el sistema.

CPanel 4.0

Información de la cuenta

Cuentas	En uso	Maximos
Cuentas de Email:	2	unlimited
Redireccionamientos:	0	
Autorespondedores:	0	
Listas de correo:	0	unlimited
Filtros de Email:	0	
Cuentas FTP:	2	unlimited

Adicionales		
Subdominios:	0	unlimited

Bienvenido american
Último acceso por: 200.68.153.3

Control de correo

- [Leer Correo](#)
- [Cuentas de Email POP](#)
- [Cuenta por Defecto](#)
- [Autorespondedores](#)
- [Redireccionamientos](#)
- [Listas de Correo](#)
- [Filtros Spam](#)

Seleccione Cuentas de Email POP

Cuentas de email POP existentes

Dirección de Email		Cuenta POP			
<input checked="" type="radio"/>	→	american			Outlook (Express) AutoConfig
<input type="radio"/>	→	soporte+americandominios.com			Outlook (Express) AutoConfig
<input type="radio"/>	→	ventas+americandominios.com			Outlook (Express) AutoConfig

Nota: "Autoconfiguración para Outlook (Express)" funciona solamente para sistemas operativos Windows.

Agregar cuentas de email POP

Email: @americandominios.com

Contraseña:

Auto configurador para OUTLOOK

En esta pantalla le aparecerán las cuentas de correo que UD ya tiene configuradas, y podrá crear una cuenta de e-mail nueva, solo coloque el nuevo nombre de la cuenta y contraseña oprime agrega y Listo!

Nota: Después de crear la cuenta si UD oprime Outlook Express Autoconfig (le da 3 clicks) el sistema le bajara un archivo a su disco duro, este archivo le configura automáticamente su Outlook Express solo de doble click y su correo Outlook se configurará automáticamente por usted.

Espero que este manual le despeje muchas dudas sobre la configuración de su correo.